SQL Server Express 2008 R2 o successivo

Come eseguire l'installazione di MS Sql Server Express 2008 R2 o successivo

Come prima cosa eseguire il download del programma di installazione dall'indirizzo seguente:

http://www.microsoft.com/it-it/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx

Selezionare 32 o 64 bit (ciò dipende dal sistema operativo dove sql server verrà installato, è preferibile un server a 64 bit)

Attenzione SQL Server Express 2008 R2 64 bit può essere installato su pc con sistema operativo a 64 bit successivo a Windows Xp con aggiornamento sp2.

Attenzione SQL Server Express 2008 R2 32 bit può essere installato su pc con sistema operativo a 32 bit successivo a

Windows Xp con aggiornamento sp3.

La maschera successiva sarà la seguente:



Dopo aver cliccato su Download Now si avvierà il programma Download Manager che provvederà a scaricare circa 270 - 280 MB. Salvare il file sul desktop.

Nome file	Progresso:	Dimensioni	Stato	URL	Salva con nome
SQLEXPRWT_x64	5%	279.01 MB	Download in	http://care.dlservice.microsoft.com/dl/	C:\Users\marco\Desktop\

Eseguire il programma scaricato sul computer dove verrà installato MS Sql Server Express 2008 R2.

Selezionare "Installazione" e successivamente "Nuova installazione o aggiunta....."

Accettare le condizioni di licenza e cliccare su avanti.

La maschera successiva è la seguente:

Selezione caratteristica Selezionare le caratteristiche di Ex	press with Advanced Services da installare.	
Regole di supporto dell'installazione Condizioni di licenza Selezione caratteristica Regole di installazione Configurazione dell'istanza Requisiti di spazio su disco Configurazione server Configurazione del motore di data Segnalazione errori Regole di configurazione installazi Stato dell'installazione Operazione completata	Caratteristiche istanza Caratteristiche istanza Caratteristiche source di database Caratteristiche condivise Strumenti di gestione - Di base SDK di Connettività SQL Client Caratteristiche ridistribuibili	Descrizione: Le caratteristiche server sono specifiche dell'istanza e dispongono di propri hive del Registro di sistema. Supportano più istanze in un computer.
	Seleziona tutto Deseleziona tutto Directory caratteristiche condivise: C:\Program	m Files\Microsoft SQL Server\

Attenzione: le directory caratteristiche condivise devono essere installate su un disco con lo spazio più ampio possibile e che verrà usato per i dati del database gestionale.

La maschera successiva è la seguente:

Configurazione dell'istar Specificare il nome e l'ID dell'istar	12.a 12a di SQL Server, L'ID dell'i	stanza diverrà parte del percorso di in	nstallazione.			
Regole di supporto dell'installazione Condizioni di licenza Selezione caratteristica	 Istanza predefinita Istanza denominata: Sql2008r2 					
Regole di installazione Configurazione dell'istanza Requisiti di spazio su disco Configurazione server Configurazione del motore di data Segnalazione errori Regole di configurazione installazi	ID istanza: Directory radice istanza: Directory SQL Server:	Sql2008r2 C:\Program Files\Microsoft SQL Ser	ver\ ver\MSSQL10_50.Sq	1/2008r2		
Stato dell'installazione Operazione completata	Istanże installate: Nome istanza IE) istanza Caratteristiche	Edizione	Versione		
	-					
	J	< Indietro Ava	anti > 🛛 🗌 Annu	ılla ?		

Selezionare istanza denominata e inserire "Sql2008r2" poi premere avanti.

Nella maschera successiva cliccare su regole di confronto.

Instantione of SQL Server 2008 KZ							
Configurazione server							
Specificare la configurazione degli	account di servizio e delle	e regole di confi	onto.				
Regole di supporto dell'installazione	Account di servizio	Regole di confro	nto				
Condizioni di licenza Selezione caratteristica	Configura singolarm	ente gli accour	t del servizio SQL Server (so	elta consigliata	i).		
Regole di installazione	Servizio		Nome account	Password	Tipo di avvi	di avvio	
Configurazione dell'istanza	SQL Server Database	e Engine	NT AUTHORITY\NETW		Automatico	-	
Requisiti di spazio su disco	SQL Server Browser		NT AUTHORITY\LOCA		Disabilitato	-	
Installazione di SQL Server 2008 R2	2					-	
Installazione di SQL Server 2008 R2 Configurazione server Specificare la configurazione degl	li account di servizio e de	lle regole di co	nfronto.				
Installazione di SQL Server 2008 R2 Configurazione server Specificare la configurazione degi legole di supporto dell'installazione	li account di servizio e de Account di servizio	lle regole di co Regole di con	nfronto. fronto				
Installazione di SQL Server 2008 R2 Configurazione server Specificare la configurazione deg egole di supporto dell'installazione condizioni di licenza elezione caratteristica	li account di servizio e de Account di servizio Motore di databas	lle regole di co Regole di con	nfronto. fronto)(@	
Installazione di SQL Server 2008 R2 Configurazione server Specificare la configurazione deg Legole di supporto dell'installazione Condizioni di licenza elezione caratteristica Legole di installazione	li account di servizio e de Account di servizio Motore di databas SQL_Latin1_Gener	lle regole di co Regole di con e: al_CP1_CL_AS	nfronto. fronto		Persc	malizza	

Nella casella motore di database selezionare "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" e cliccare su avanti.

Nella finestra successiva selezionare modalità mista, inserire una password e confermarla.

Non dimenticare la password inserita.

Specificare la modalità di sicurezza	a dell'autenticazione, gli amministratori e le directory dati del motore di datab	ase.			
Regole di supporto dell'installazione Condizioni di licenza Selezione caratteristica Regole di installazione Configurazione dell'istanza Requisiti di spazio su disco Configurazione server Configurazione del motore di dat Segnalazione errori Regole di configurazione installazi Stato dell'installazione	Provisioning account Directory dati FILESTREAM Specificare la modalità di autenticazione e gli amministratori del motore di database. Modalità di autenticazione Image: Construction of Windows Image: Modalità mista (autenticazione di SQL Server e autenticazione di Windows) Specificare la password per l'account amministratore di sistema SQL Server predefinito. Password: Image: Conferma password Specifica amministratori di SOL Server				
	MarcoVista\marco (marco) Aggiungi utente corrente Aggiungi Rimuovi	Gli amministratori di SQL Server dispongono di accesso illimitato al motore di database.			

Nella casella 'specifica un amministratore' selezionare l'account dell'amministratore che gestirà SQL Server e successivamente cliccare sul tab "FILESTREAM".

Nel tab FILESTREAM eseguire le selezioni come sotto riportato:

S Installazione di SQL Server 2008 R2								- 8 2
Configurazione del moto Specificare la modalità di sicurezza	re di data dell'autentica	base zione, gli ar	nministrator	e le di	rectory dati d	el motore di da	atabase.	
Regole di supporto dell'installazione Condizioni di licenza Selezione caratteristica Regole di installazione Configurazione dell'istanza Requisiti di spazio su disco Configurazione server Configurazione del motore di dat Segnalazione errori	Provisionin Abilita Abilita N	g account FILESTREA! lita FILESTR ome condiv @ Consen	Directory di M per l'acces EAM per l'ac isione di Wii ti ai client re	ti FIL so Trar :esso t idows: moti l'a	ESTREAM sact-SQL ramite il flusso SQL2008R sccesso tramite	di I/O dei file 2 e flusso ai dati	FILESTREAM	

Cliccare su avanti e successivamente su avanti.

Il programma procede quindi all'istallazione di MS Sql Server 2008 R2.

Se non vi sono errori durante l'installazione apparirà la conferma dell'avvenuta installazione.

DM Software di Dell'Oca Marco Via G. Mazzini n. 3 20030 Lentate Sul Seveso (Mi) Tel 333 2922313 e-mail <u>info@dmsoftware.net</u> sito web <u>http://www.dmsoftware.net</u>